

Travni busen za vrtove i parkove isporučuje se u rolama dimenzija 1,25m x 0,40m x 0,02m.

Role se slažu na paletu po 25m²/paleti, omotaju stretch folijom i na taj način pripreme za transport do odredišta.

Travni busen se može postavljati tijekom cijele godine, ali optimalno vrijeme za izvedbu travnjaka na ovaj način je proljeće i jesen. Ljetna velika vrućina i suša je najnepovoljnije vrijeme za postavljanje travnog busena. Često je čak i uz sustav za zalijevanje vrlo teško izbjeći oštećenja uslijed sušenja travnih rola.



POSTUPANJE S TRAVNIM TEPIHOM OD ISPORUKE DO POSTAVLJANJA

Nakon skidanja s polja i isporuke potrebno je travni busen što prije postaviti na novu površinu. Maksimalno vrijeme koje trava može biti zarolana na paleti bez većih posljedica je dva dana u proljeće i ljeto, a u jesen i zimi 4-5 dana.

Ako trava ostane duže od toga zarolana na paleti početak će žutiti i postupno propadati. I tako požutjela trava će se oporaviti nakon postavljanja ukoliko se postavi u roku par dana, ali nikako ne smije ostati zarolana duže od 2-4 dana ljeti, 5-8 dana zimi.



PRIPREMA TERENA ZA POSTAVLJANJE TRAVNOG TEPIHA

Za uspješnu izvedbu travnjaka polaganjem travnog busena potrebna je kvalitetna priprema tla. Travni busen ne smije se postavljati na postojeće nepripremljeno tlo. Travu treba tretirati kao bilo koju drugu presadnicu i omogućiti korijenu da se što lakše i što prije ukorijeni kad dođe u dodir s podlogom.

Tlo se priprema na način da se najprije obradi površinski sloj tla najmanje do dubine od 15-20 cm, ručnim prekopavanjem ili frezom. Ukoliko je površina jako zakorovljena potrebno je odstraniti postojeću vegetaciju – mehanički ili kemijskim tretiranjem. Ako se primjenjuju totalni herbicidi tretiranje je potrebno napraviti najmanje mjesec dana prije postavljanja travnog busena.

Prilikom završne obrade površinskog sloja tla poželjno je dodati organski supstrat u količini oko 10-15 lit/m² i mineralno gnojivo NPK formulacije u količini od cca 50 g/m². Mineralno gnojivo obavezno je unijeti u tlo grabljanjem ili strojnom obradom, a ne ostaviti na površini jer se može spržiti korijen trave ukoliko dođe u izravni dodir s granulama.

Kad je površinski sloj tla usitnjen, sve je potrebno dobro poravnati grabljama, odstraniti sve nečistoće, grube komade zemlje, korijenja, kamenje i sl, te povaljati valjkom težine 100-750 kg.

Ako se trava postavlja ljeti kad je tlo jako zagrijano potrebno je neposredno prije postavljanja trave tlo zalijevati da se površina ohladi.



POSTAVLJANJE TRAVNOG TEPIHA

Ukoliko je priprema terena napravljena kako treba, postavljanje travnog busena je jednostavno i brzo. Važno je da se po pripremljenoj podlozi i postavljenoj travi ne hoda jer nastaju rupe koje je kasnije teško popraviti. Najbolje je koristiti široke daske (fosne) koje se postavljaju na već položenu travu i na taj način se usput trava stisne uz podlogu što pospješuje ukorjenjivanje i dodatno poravnava površinu.

Donošenje travnih rola do mjesta postavljanja i postavljanje travnih rola se obavlja isključivo hodajući po daskama, a nikako po postavljenoj travi ili pripremljenoj podlozi.


Role se slažu jedna do druge, spojevi se moraju potpuno priljubiti, ali ne smiju se preklapati. Na nepravilnim površinama, uz rubove drveća i grmlja, uz staze, opločenja i bilo koje druge vrtne elemente oblik travnjaka se postiže rezanjem travnih rola na potrebnu dimenziju i oblik.



RAZINA TLA KOD POSTAVLJANJA TRAVNOG TEPIHA

Kod pripreme tla, prilikom finog ravnjanja površine, veliku pozornost potrebno je obratiti na slijeganje tla. To je osobito važno na kontaktu travnjaka i rubnjaka uz staze, opločenja...

Treba predvidjeti određeno slijeganje tla tako da konačna razina terena i travnjaka nakon slijeganja tla bude cca 2 cm ispod razine pločnika ili staze.



NAKON POSTAVLJANJA

Nakon postavljanja travnog busena potrebno je travnjak odmah zalijevati. Ukoliko se trava postavlja ljeti potrebno je travnjak zalijevati odmah nakon što se role postavljaju i zalijevanje ponavljati svakih nekoliko sati.

U periodu do ukorjenjivanja trave važno je površinski sloj održavati vlažnim da se role ne osuše jer se mogu skupiti i do 5 cm sa svake strane ako se ne zalijevaju. To znači zalijevati po potrebi, svakih nekoliko sati ljeti ili 1-2 puta dnevno u proljeće i jesen.

Takav režim zalijevanja je potreban do ukorjenjivanja koje se obično dogodi nakon 7-10 dana.

Prvi pokazatelj da nema dovoljno vlažnosti je pojavljivanje pukotina ili razmaka na spojevima travnih rola.

Ukorijenjenost se može provjeriti tako da se pokuša travu podići s podloge. Ako se rola ne može podići znači da se travni busen ukorijenio i prelazi se na normalni sustav uzdržavanja i njege.

Tada se već može i prvi put trava pokositi.



PREMIUM TRAVNJACI

projektiranje i uređivanje biljnih površina i proizvodnja biljnog materijala